

Capa Estaciones Hidrométricas y Estaciones Freatimétricas

Acceso rápido https://gis.ada.gba.gov.ar/gis/?l=red_hidrometrica a la capa activada o <https://gis.ada.gba.gov.ar/gis/?l=freatimetros>

O activar la capa Estaciones Hidrométricas (agua superficial) o la capa Estaciones Freatimétricas (agua subterránea) desde el Menú Capas, dentro de la categoría Red Hidrométrica



Consultar y descargar información:

Utilizar herramienta Información (hacer clic en el punto sobre el mapa) o Selección (hacer clic en el mapa y mantener para especificar un área), se mostrará una ventana con los resultados



Los datos mostrados se pueden descargar en formato Excel haciendo clic en el botón Exportar



Para visualizar las mediciones de aforos, limnigrafías y niveles de escalas superficiales, o de profundidad de agua subterránea, hacer clic en el botón Mostrar perteneciente a la columna Mediciones de la estación seleccionada para cada capa. También se pueden descargar las mediciones en formato Excel desde el botón exportar de la ventana de mediciones.

HL 1320

ESTACION

INFORMACION

Nombre **Ayo. Vallimanca (R.226)**
 Partido **Bolivar**
 Cuenca **Ayo. VALLIMANCA**

MEDICIONES

Aforos

Fecha	Caudal (m ³ /s)	Obs
1964-05-29	56.33	Medición de fugas
1964-05-31	55.5	Medición de fugas
1966-08-10	30.63	Medición de fugas
1966-10-19	1	
1966-12-14	4.24	

Limnigrafías

Fecha	Hora	Altura (mts)	Caudal (m ³ /s)
1966-08-11	12:00	1.64	29.14
1966-08-12	12:00	1.6	26.81
1966-08-13	12:00	1.57	25.23
1966-08-14	12:00	1.51	22.45
1966-08-15	12:00	1.43	19.44
1966-08-17	00:00	1.34	16.79

Exportar

* Los datos publicados son a título informativo ya que se encuentran en proceso de revisión, no se asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes en su contenido

Más Información

Freatímetro: HF 10009

INFORMACION

Ubicación **Paraje La Tribu (SAN ENRIQUE)**
 Cuenca **CUENCA RIO SALADO**
 Partido **25 DE MAYO**
 Cota IGN terreno natural (msnm) **60.4**
 Profundidad del Pozo 20 (mts)

Imágenes

Perfil [Perfil](#) [Perfil](#)
 * PA: pelo de agua

Lecturas

Fecha	Profundidad desde Boca de Pozo	Constante	Profundidad desde el Terreno	Cota PA IGN	Observación
01/01/1982	1.34	0.1	1.24	59.16	
01/03/1982	1.6	0.1	1.5	58.9	
01/07/1981	0.42	0.1	0.32	60.08	
01/07/1983	1.21	0.1	1.11	59.29	
01/10/1981	0.86	0.1	0.76	59.64	
25/11/1983	1.12	0.1	1.02	59.38	
28/02/1984	0.25	0.1	0.15	60.25	
29/03/1984	0.18	0.1	0.08	60.32	

Exportar

* Los datos publicados son a título informativo ya que se encuentran en proceso de revisión, no se asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes en su contenido

Descargar capa:

Haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre el nombre de la capa se mostrará un menú contextual, y luego en la opción Descargar capa se podrá obtener en formato "shapefile" (shp) las ubicaciones de las estaciones hidrométricas o freáticas.

